




Plan Ceibal

Sugar

Vista Hogar




Menú de Vista de Favoritos



- Vista de las actividades en Modo de Anillo.
- Vista de las actividades en Modo Libre. El orden de las actividades es aleatorio, con la posibilidad de reordenar por parte del usuario.



Vista Hogar en Modo Libre




Al cambiar la selección, cambia el ícono

Vista en lista

Actividad no seleccionada como favorita

Actividad seleccionada como favorita

	Icono	Nombre	Versión	Tiempo
★		Erikos	3	Segundos atrás
☆		Biblioteca	10	2 semanas, 6 días atrás
★		MikMik	1	3 semanas, 5 días atrás
★		Tuxmath	1	3 semanas, 5 días atrás
★		ClubOthello	1	3 semanas, 5 días atrás
★		StopWatch	1	3 semanas, 5 días atrás
★		Watch Me	2	3 semanas, 5 días atrás
☆		Deducto	4	3 semanas, 5 días atrás
☆		x2o	9	1 mes atrás
★		HelloMesh	3	1 mes atrás
★		Teclado	32	1 mes atrás


Versión de la actividad

Tiempo transcurrido desde la instalación de la actividad


Menú XO



- Panel de Control permite personalizar mi XO
- Reiniciar
- Apagar
- Registro




Menú de la actividad




- Iniciar: abre la actividad
- Remover favorito: quita el acceso a la actividad desde la Vista Hogar.
- Borrar: elimina la actividad de mi XO, previa confirmación.

Confirmar borrado




Cómo ver el Diario



• Para ver el Diario, tenemos cuatro opciones:

- Desde el Marco
- Desde el icono en la Vista Hogar
- Presionando la tecla de Diario
- Presionando Esc+Lupa


Menú del Diario



- El menú del Diario, se despliega manteniendo el puntero unos segundos sobre el icono.
- Nos permite:
 1. Ver el contenido de mismo.
 2. Ver la capacidad de almacenamiento, o sea los MB libres de un total de 1024MB (1GB)



Diario



The screenshot shows the 'Diario' interface with a search bar and filters. The list of activities is as follows:

Icon	Activity Name	Time	Action
☆	Pestañas Diario	Segundos atrás	➤
☆	Restaurar Diario 1	Segundos atrás	➤
☆	Respaldo Diario 2	1 minuto atrás	➤
☆	Respaldo Diario 1	2 minutos atrás	➤
☆	Activities/All - OLPC	5 minutos atrás	➤
☆	Actividad SimCity	15 minutos atrás	➤
★	Archivo JAMedia.activity-2_1.xo desde ht...	17 minutos atrás	➤
☆	Acerca de mi XO.	24 minutos atrás	➤
☆	2748 85 Archivo ConozcoNumeros-1.xo desde http...	26 minutos atrás	➤


Acceso a Vista en detalle

Tiempo transcurrido desde la última vez guardado

Actividad seleccionada como importante


Dispositivo externo-Pendrive

Diario - Pestaña Buscar



- Buscador de archivo: permite filtrar por nombre, descripción de la actividad o la etiqueta de misma.
- Búsqueda por actividad: filtra según la actividad que queremos retomar, o por categoría (texto, imagen, audio, etc.).
- Búsqueda por tiempo: filtra según el período de tiempo seleccionado.

Diario - Pestaña Herramientas



- **Respaldar:** Permite generar una copia de todos los archivos y Actividades que estén en el Diario en un dispositivo externo. Estos pueden ser un Pendrive o Tarjeta de memoria SD.
- **Restaurar:** Permite copiar todos los archivos y Actividades respaldados nuevamente al Diario.
- Debemos tener en cuenta que el respaldo solo se puede recuperar en la XO de origen dado que se respalda con el número de serie de la computadora.

Diario - Respaldar







Respaldar Restaurar



Buscar Herramientas

Respaldar
Cierre todas las actividades y no extraiga el dispositivo externo durante el proceso.

Para realizar el respaldo del Diario, se requiere reiniciar. ¿Desea continuar?


El respaldo sólo podrá ser recuperado desde este equipo SHC91300104

☆	 Captura de pantalla	Segundos atrás	➤
☆	 Activities/All - OLPC	2 minutos atrás	➤
☆	 Actividad SimCity	12 minutos atrás	➤
☆	 Archivo JAMedia.activity-2_1.xo desde ht...	14 minutos atrás	➤
☆	 Acerca de mi XO.	21 minutos atrás	➤
☆	 Archivo ConozcoNumeros-1.xo desde http...	24 minutos atrás	➤

- Se deben cerrar todas las actividades.
- Tener un Pendrive o Tarjeta de memoria SD al momento de Respaldar.
- El equipo se debe Reiniciar.
- La acción se debe confirmar para que sea ejecutada.

Diario - Restaurar




- Debemos tener el Pendrive o Tarjeta de memoria SD con el contenido respaldado.
- El contenido del Diario será sobrescrito.
- El equipo se Reiniciará.
- La acción se debe confirmar para que sea ejecutada.

Vista en detalle

Volver

Nombre de la entrada

Vista previa



Volver

☆ Foto por Usuario 1 mes, 1 semana atrás

Descripción:
Mi Xo mostrando la Vista Hogar

Etiquetas:
Informática


Participantes:

Tiempo transcurrido desde la última entrada

Resumen de la actividad


Clasificar la actividad

Herramientas de la Vista en detalle



- Comenzar: inicia la actividad para verla o trabajar en ella.
- Copiar: genera una copia en el Porta Papeles.
- Borrar: elimina el archivo de forma permanente de mi XO.

Marco




Marco

- El marco, se activa con el botón ubicado en el ángulo superior derecho de mi teclado.
- Se puede activar en cualquier vista.
- En el sector vertical izquierdo del mismo se encuentra la zona del portapapeles.
- En el sector horizontal superior encontramos las vistas, última actividad activa y el diario, además de las actividades que se estén ejecutando.
- En el sector vertical derecho están las personas con las que estoy compartiendo una actividad.
- En el sector horizontal inferior encontramos indicadores del sistema: conexión inalámbrica, volumen y batería.




Marco: portapapeles



- Se genera en el Marco cuando copio un archivo.
- Todos los archivos que se encuentren allí, son temporales.
- Si nos posicionamos en el icono, se despliega un menú que permite:
 1. Eliminar: borra el archivo de forma permanente.
 2. Abrir con: ofrece diferentes posibilidades para abrir el archivo seleccionado.
 3. Guardar: guarda el archivo en el Diario.
- Desde allí se pueden arrastrar los archivos a las diferentes actividades.

Marco: vistas y actividades activas



- Vista Vecindario
- Vista Grupo
- Vista Hogar
- Última Actividad activa


Actividades que se están ejecutando

↓
Diario




Marco: colaboradores


- Los colaboradores solo son visibles cuando se esta compartiendo una actividad.
- Al posicionarme sobre el icono, me indica el nombre del colaborador y la opción de agregarlo como amigo.



Marco: indicadores del sistema




Vista Vecindario



Vista Grupo


Menú para
eliminar
amigo



Usuario

Amigo

Lupa



Se activa presionando la segunda tecla de la esquina superior derecha (F13).

Esc, click o Q, cierra la lupa.

Atajos del teclado

X : aumenta zoom

C : disminuye zoom

W : desplaza el puntero hacia arriba

S : desplaza el puntero hacia abajo

A : desplaza el puntero hacia la izquierda

D : desplaza el puntero hacia derecha

Flecha arriba (re pg) : amplia apertura vertical de la ventana

Flecha abajo (av pg) : disminuye apertura vertical de la ventana


Flecha izquierda (inicio) : amplia apertura horizontal de la ventana

Flecha derecha (fin) : disminuye apertura horizontal de la ventana

Shift + F13 : agrega o elimina la línea vertical y línea horizontal que marcan el centro de la lupa.

Con la lupa activada se ubica la Actividad que se quiere abrir. Una vez posicionada sobre ella, haciendo doble click se abre.


Panel de Control



Panel de Control: Acerca de mí


Permite modificar
nombre de usuario

Permite cambiar
color del icono
de usuario



Ambos cambios requieren reiniciar la XO.

Panel de Control: Acerca de mi XO



Identidad

Número de Serie: SHC91300104

Software

Versión de imagen: uy-802
Azucar: 0.82.1
Firmware Q2E41
Plazo: 11-07-2010

Versión de Actualización: uy-802: 20100212
especial: 20100219
general: 20100413


Licencia y Copyright

© 2008 One Laptop per Child Association Inc; Red Hat Inc; and Contributors.

Sugar is the graphical user interface that you are looking at. Sugar is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or


Ofrece información sobre la parte lógica de la XO.

Panel de Control: Accesibilidad




Ofrece opciones para mejorar la accesibilidad para los alumnos con dificultades motrices y visuales.

Panel de Control: Accesibilidad




Aquí se muestra la apariencia cuando seleccionamos las opciones Contraste y Puntero blanco

Panel de Control: Fecha y Hora



Esta opción viene preseleccionada en UTC-, para el caso de Uruguay debemos seleccionar América/Montevideo.


Panel de Control: Cuadro



The screenshot shows a control panel titled 'Cuadro'. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below the title bar, the panel is divided into sections. The first section is 'Activación del retraso'. It contains two sliders: 'Esquina' and 'Borde'. Both sliders are set to 'nunca'. A warning icon and text 'Los cambios requieren reiniciar' are positioned between the two sliders.


Aquí se pueden modificar dos comportamientos posibles del Marco. Ambas modificaciones requieren reiniciar la XO:

Panel de Control: Idioma



Esta opción viene seleccionada por defecto en Spanish (Uruguay)


Panel de Control: Red



The screenshot shows a web interface for network settings. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below that, a header bar contains the title 'Red' and two status icons (a close 'X' and a checkmark). The main content area is divided into two sections: 'Inalámbrica' and 'Malla'. The 'Inalámbrica' section includes a heading, a sub-heading 'Apague el radio de la inalámbrica para ahorrar vida de la batería', a checked checkbox labeled 'Radio:', and a sub-heading 'Descartar el historial de la red, si tiene problemas de conexión' with a 'Descartar historial de la red' button. The 'Malla' section includes a 'Servidor:' label and a text input field containing 'ship2.jabber.laptop.org', followed by a warning icon and the text 'Los cambios requieren reiniciar'.


Permite activar o desactivar el Radio de la red inalámbrica, descartar el historial de red e ingresar la dirección de un servidor jabber.

Panel de Control: Energía




Desde aquí se configura el ahorro de energía de la XO.

Panel de Control: Software update




Permite actualizar las actividades si estamos conectados a Internet.

Software update: búsqueda de actualizaciones.




El primer paso es la búsqueda de actualizaciones en Internet.

Software update: selección de actualizaciones.




Luego muestra un listado de las actualizaciones disponibles. A continuación, seleccionamos las de nuestro interés y hacemos click en Install selected.

Software update: descarga.




Desde ese momento la XO comenzará la descarga.

Software update: nuevo repositorio.



Podemos agregar la dirección de un nuevo repositorio, en Group URL. Luego hacemos click en Añadir.

Software update: nuevo repositorio.



Software update

You can install 5 updates
Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities, and provide new features.

New group
<http://wiki.laptop.org/go/Activities/joyride>

Local activities

- Scratch**
From version 11 to 12 (Size: 16.2 MB)
- TamTamEdit**
From version 50 to 52 (Size: 8.5 MB)
- TamTamJam**
From version 51 to 53 (Size: 8.5 MB)
- TamTamMini**

▼ Modify activity groups

New group
<http://wiki.laptop.org/go/Activities/joyride>

Group URL:

Download size: 50.5 MB

A continuación, hacemos click en Refrescar para que inicie una nueva búsqueda. Todos los pasos siguientes son iguales a la búsqueda anterior.

CAPACITACIÓN

www.ceibal.edu.uy

cursos@plan.ceibal.edu.uy